

DRUCKEN MAC (BYOD)

VORGEHEN:

1. Druckertreiber installieren – ab macOS 11.X (Big Sur)
2. Drucker hinzufügen
3. Drucken

DRUCKERTREIBER INSTALLIEREN (AB BIGSUR)

Den entsprechenden Treiber Canon iR-ADV C5550/5560 PS herunterladen und installieren:

Big Sur:

[https://de.canon.ch/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c5550i.html?type=drivers&language=de&os=macos%2011%20\(big%20sur\)](https://de.canon.ch/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c5550i.html?type=drivers&language=de&os=macos%2011%20(big%20sur))


Monterey:

[https://de.canon.ch/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c5550i.html?type=drivers&language=de&os=macos%2012%20\(monterey\)](https://de.canon.ch/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c5550i.html?type=drivers&language=de&os=macos%2012%20(monterey))

DRUCKER HINZUFÜGEN

1. Druckerdialog öffnen (Systemeinstellungen -> Drucker & Scanner)
2. Mit + den Dialog Drucker «Hinzufügen» öffnen.
Wenn im Dialog die Option «Erweitert» nicht vorhanden ist, diese manuell hinzufügen:

Mit rechter Maustaste (oder Control und Klick) auf das Druckersymbol «Symbolleiste anpassen» wählen und das Icon «Erweitert» mit der Maus auf die Symbolleiste ziehen und «fertig» klicken:



3. Im Dialog «Erweitert» auswählen, und folgende Angaben eintragen:

Typ: Windows printer via spoolss

Gerät: Anderes Gerät

URL: URL des Druckers – siehe unten

Name: Name des Druckers, z.B. FollowMe-SW

Verwenden: Software auswählen ... Canon iR-ADV C5550/5560 PS

URL:

Canon SW: smb://prt1005uni.ictedubs.lan/followme-sw

Canon Farbbig: smb://prt1005uni.ictedubs.lan/followme-color

Sonstige: smb://prt1005uni.ictedubs.lan/druckername

Achtung:


Bei veralteten MacOS Versionen kann es sein, dass die Druckaufträge in der Warteschlange hängen bleiben.

Falls dies der Fall sein sollte, dann muss der URL ein «?encryption=no» angehängt werden, also:

Canon SW: smb://prt1005uni.ictedubs.lan/followme-sw?encryption=no

Canon Farbbig: smb://prt1005uni.ictedubs.lan/followme-color?encryption=no

Das gilt dann aber für alle Drucker!



4. Hinzufügen und fertig

DRUCKEN

Dem Druckauftrag müssen die Benutzerdaten mitgegeben werden:

Benutzername: ictedubs\Benutzername

Passwort: EduBS-Passwort

Der «Backslash» kann mit <Option> & <Shift> & <7> eingegeben werden.

Man wird jeweils gefragt, ob man die Benutzerdaten im Schlüsselbund speichern möchte – wenn man das macht. Dann muss man nicht jedes Mal die Daten von neuem eingeben.

Die Druckaufträge an die FollowMe Drucker können dann an jedem Canon Kopierer/Drucker ausgelöst werden.